


NOUVEAUTES ORCAD CAPTURE V16.0

Grille plus fine indépendante pour le placement des objets de type dessin.

Précédemment, vous utilisiez l'option « Pointer snap to grid » pour placer sur une grille plus fine les objets de type dessin (Ligne, Polyline, Text, Rectangle et autre). Si ensuite, vous placiez des composants ceux-ci se retrouvaient hors de la grille et il était de ce fait difficile de les connecter.

Maintenant en version 16.0, vous pouvez placer les objets dessins sur une grille plus fine (**Fine**) tandis que les objets de type connectés sont placés sur la grille standard, plus grossière (**Coarse**).

Pour configurer ceci, vous devez accéder à l'onglet Grid Display de la boîte de dialogue Preferences.



Cette configuration concerne la grille de la page schéma, non celle de l'éditeur de part.

Cette configuration est sauvegardée dans le fichier Capture.ini ; elle sera utilisée à chaque nouvelle session de Capture.

Nouvelle aide en ligne

Le système de documentation en ligne « Cadence Help » remplace l'ancien système CDSDoc. Ce nouvel outil permet de naviguer, de rechercher et d'afficher le contenu de documents aux multiples formats. Il supporte plusieurs types d'application qui vous permettront de visualiser des documents multimédia ou des fichiers PDF.

- Plus rapide au lancement.
- Plus rapide entre la sélection et la visualisation de l'information.
- Recherche précise et avancée.
- Utilisation de votre propre application pour afficher le contenu des documents.
- Nouveaux formats de présentation : « stack » et « tree » vues.
- Possibilité d'ajouter, d'indexer et de rechercher dans vos propres documents.

Plusieurs moyens d'activation :

- Démarrer/Tous les programmes/Orcad 16.0/ Cadence Help
- Menu **Help (ou touche F1)** ou **Help/Documentation**
- En sélectionnant le bouton **Help** d'une boîte de dialogue.

Pour des informations complémentaires, appuyez sur la touche F1 puis menu **Help/Contents** (ou F1).